Carnificina Stonefly 2.0 SBS

Link: https://www.washingtonflyfishing.com/index.php?threads%2F97395%2F

Scott P. #1 · Mar 24, 2014

Mais uma vez com o Carnage. Nada mais de tubos termoencolhíveis (disponibilidade limitada em tamanhos pequenos), nada mais de espuma em uma agulha encerada (frágil, 50% de chance de nem sair da agulha corretamente).

Olhando através de Mayflies, Top to Bottom, de Shane Stalcup (falecido) , encontrei uma seção sobre corpos estendidos onde ele usava Zing Wing; peguei um pouco de Swiss Straw e Super Glue e comecei.

Os resultados parecem ser o que estou procurando - duráveis, flexíveis e fáceis de produzir em massa, corpos inferiores aos quais a espuma gruda facilmente. Amarrado aqui em cores skwala; mude para se adequar ao seu bug (você pode querer uma agulha mais grossa para moscas douradas/salmão (golden's/salmonflies).

Anzol: Dai Riki 280 #10
Linha de atado: UTC 70 hopper amarelo
Corpo/cabeça: EVA (foam) verde-oliva de 1 mm
Tira do abdômen: EVA (foam)
Asas: pelo de alce (elk hair)
Antenas/pernas: borracha marrom médio
Indicador de batida: EVA (foam) amarelo de 2 mm



Agulha de revestimento com material antiaderente (Mucilin usado aqui).



Iniciando o atado.



Corte uma tira de palha suíça e amarre.











Enrole até a ponta e para trás; amarre e pincele o corpo com Super Cola.

Enquanto isso seca, afine uma tira de EVA (foam).

Passe um pouco de Super Cola na ponta e pegue uma volta de EVA (foam).

Adicione antenas (opcional), passe um pouco mais de cola no EVA (foam) e enrole o corpo, (procure fazer as voltas mais próximos criam mais sobreposição/espessura para um afunilamento adequado).



Deslize o corpo para fora da agulha



Corte o excesso de palha suíça; faça um furo onde você quer que o anzol fique e deslize-o no anzol sem farpas (barbless hooks).



iniciar linha; amarrar na tira do abdômen.



Aplique Super Cola, empurre o corpo para frente, adicione mais algumas voltas de EVA (foam) e amarre.



Limpe, empilhe e meça (ponta do corpo) um tufo esparso de alce; amarre, apare as pontas.

Amarre uma tira de EVA (foam), (você quer que ela seja um pouco mais larga do que a abertura do anzol) na parte de baixo.



Puxe o EVA (foam) para trás e avance a linha até o olhal.

Faça um furo no EVA (foam) no olho, puxe para cima para expor o olho e amarre.

Cruze o EVA (foam) sobre a cabeça de volta para amarrar a asa, puxe o EVA (foam) para trás e amarre.

Adicione pernas e indicador de batida.



Amarre com nó de acabamento, SHHAN, aparar cabeça e pernas.

SBS Index updated 3/8/18

Incrível passo a passo!
Aqui está minha humilde versão salmonfly.

Home About Us Terms of Use Privacy Policy Help Business Directory Contact U
Grow Your Business
Quando você compra por meio de links em nosso site, podemos ganhar uma comissão de afiliado, que apoia nossa comunidade.
A plataforma Fora inclui software de fórum da XenForo.
VerticalScope Inc., 111 Peter Street, Suite 600, Toronto, Ontário, M5V 2H1, Canadá